环境监测仪串口通信协议 V1.0

1、协议帧格式如下:

说明	代码	占用长度(字节)		
帧起始符	AC (H)	1		
地址信息	A0-A3	4		
帧配置码	FSQ	1		
帧控制码	С	1		
数据长度	L	1		
用户数据	DATA	N		
帧校验码	CRC16	2		
帧结束符	53 (H)	1		

1.1、 帧起始符 AC(H)

标识一帧数据的开始,用 0xAC 表示。

1.2、 通信地址信息 A0-A3 占用 4 个字节长度,目前全部设置为 0x00。

1.3、 帧配置码 FSQ 占用一个字节,目前设置为 0x00。

1.4、 帧控制码 C

占用一个字节,目前设置为 0x00。 1.5、 数据长度 L

占用一个字节,数据长度=DATA 数据区的字节数。

1.6、 用户数据 DATA

用户数据由数据标识(3 个字节)+采集数据(3 个字节)组成,如果有 n 个传感器数据需要采集,则用户数据=数据标识 1+采集数据 1+数据标识 2+采集数据 2+..+数据标识 n+采集数据 n。

数据标识说明如下:

数据标识 HEX		HEX	数据	数据		
DI2	DI1	DIO	格式与说明	字节	单位	数据项名称 (备注)
03	00	01	见附录 A. 5	3	无	PM 2.5 检测数据
03	00	02	见附录 A. 5	3	无	甲醛浓度数据
03	00	03	见附录 A. 5	3	无	二氧化碳浓度数据
03	00	04	见附录 A. 5	3	无	可挥发性有机物(TVOC)数据
03	01	01	见附录 A. 5	3	无	湿度数据
03	01	02	见附录 A. 5	3	无	温度数据
03	01	03	见附录 A. 5	3	无	风力数据
03	01	04	见附录 A. 5	3	无	雨量数据
03	FF	FF	见附录 A. 6	3	无	目标传感器的所有数据块

采集数据格式如下(附录 A.5):

≥ # 2 #b	字节格式								
字节名称	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
BYTE1	千位数				百位数				
BYTE2	十位数				个位数				
BYTE3	十分位			百分位					

1.7、 帧校验码 CRC16

从第一个起始符开始(包括起始符)到校验码之前的所有各字节 CRC16 的校验值 (16 Bit)。

1.8、 帧结束符

标识一帧数据的结束,用 0x53 表示。